

ETILABEL

Informacje o wydaniu

GLIWICE 13.02.2025

Etisoft Sp. z o. o.

Szara 21, 44-100 Gliwice, POLSKA

+48 32 332 80 00

office@etisoft.com.pl

etisoft.com.pl

NIP: 6312362213

KRS: 0000138415; BDO: 000018097

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5mln PLN



Wersja 25.2.13.828

Data wydania 13.02.2025

Rozwiązane problemy

- Etighost - poprawiony druk kodu 128 (257)
 - Etighost - brak trybu DEMO przy licencji (251)
 - Instalator dokonuje wpisów do rejestru dla obu architektur x86 i x64
 - Okno operatora: pobierz nazwę etykiety z bazy
-

Wersja 24.12.12.764

Data wydania 12.12.2024

Rozwiązane problemy

- DPL: Poprawka GS1-128
 - Epson: możliwy wybór koloru od startera
 - Zapis logu od wersji Integration
-

Wersja 24.12.3.755

Data wydania 03.12.2024

Rozwiązane problemy

- ZPL: Modyfikacja obsługi drukarek Etisoft – wysyłanie grafik
 - RFID: Poprawka pobierania danych z komponentu skrypt – HEX
-

Wersja 24.11.27.747

Data wydania 27.11.2024

Rozwiązane problemy

- Poprawiono okienko Przeglądanie Bazy, Szukanie/filtrowanie
 - Błąd przy otwieraniu programu, gdy ostatnio używany monitor nie jest podłączony
-

Wersja 24.11.14.737

Data wydania 14.11.2024

Co nowego?

- Dodano możliwość wyboru formatu do zapisu pliku PNG/BMP/PDF oraz czy nazwa ma zawierać znacznik czasu

Rozwiązane problemy

- Poprawiono wyłączanie powiązania, gdy pierwszy element powiązany to "żaden"
 - Poprawiono zapis RTF do grafiki
-

Wersja 24.11.8.731

Data wydania 8.11.2024

Co nowego?

- Dodano zapis do pliku PDF oprócz Bitmapy i PNG.
-

- Dodano do listy nowe drukarki w tym drukarki ETISOFT.
-

Wersja **24.10.31.723**

Data wydania 31.10.2024

Co nowego?

- Dodano zapis do pliku PNG oprócz Bitmapy.

Rozwiązane problemy

- Poprawka tła etykiety i zapisie w pliku etykiety
-

Wersja **24.10.28.720**

Data wydania 28.10.2024

Rozwiązane problemy

- Etykieta podłączona do bazy ale otwarta bez bazy powodowała błędy
-

Wersja **24.10.22.713**

Data wydania 22.10.2024

Rozwiązane problemy

- Działanie poprzez pulpit zdalny - dodano komponent lupka - usunięto przyciski - i + ze status bara
 - Poprawiono działanie strzałek po zmianie powiększenia etykiety - (lupka)
 - Komunikat przy wyborze pola przy zapisie do pliku graficznego z bazy
-

Wersja **24.10.15.706**

Data wydania 15.10.2024

Rozwiązane problemy

- Poprawiono Brak RTF w Business
 - EtIGHOST zmiana wartości kodu powoduje generowanie nieproporcjonalnego kodu (2)
 - Zapis do Bitmapy Sterownik - czarne pola zamiast zawartości
-

Wersja **24.9.12.674**

Data wydania 12.09.2024

Rozwiązane problemy

- Poprawiono dla kodu 128 użycie &G, &D, &E (223 - bez <#xxx>)
 - Zmieniono domyślny kod na kod128 (B)
-

Wersja **24.9.4.665**

Data wydania 04.09.2024

Rozwiązane problemy

- Poprawiono wydruk napisu DEMO w wersji Starter
 - Zera wiodące w numeratorze - wstawiała się spacja
 - Access violation przy zmianie lokalizacji INI na istniejące ini
-

Wersja **24.8.30.660**

Data wydania 30.08.2024

Co nowego?

- Dodano Weryfikator - zakładka Raport XML w definicji drukarki
-

Wersja **24.8.27.657**

Data wydania 27.08.2024

Rozwiązane problemy

- Poprawienie działania skrótu CTRL-W
 - Grafika (czarne pole zamiast grafiki)
 - Znacznik "Nie drukuj" działał nieprawidłowo (wspólnie) w obrębie etykiety
 - Ograniczenie listy producentów do wspieranych
-

Wersja **24.8.23.653**

Data wydania 23.08.2024

Rozwiązane problemy

- Poprawki interfejsu
 - Uaktualniony język słowacki i dodany w instalatorze
 - RFID poprawiono pobieranie HEX z bazy
-

Wersja **24.8.22.652**

Data wydania 23.08.2024

Rozwiązane problemy

- Poprawki interfejsu
 - poprawiono (usunięto) limit 20 znaków w polu nazwy firmy i lokalizacji
 - Poprawki obsługi RFID
-

Wersja **24.8.9.639**

Data wydania 09.08.2029

Rozwiązane problemy

- Uaktywnione "kolejności obiektów" dla Etilabel Business
 - Poprawione przeliczanie masy dla GS1
-

Wersja **24.8.6.637**

Data wydania 06.08.2024

Rozwiązane problemy

- Usunięcie opcji GS1 ze zwykłego kodu Datamatrix
 - Poprawione wstawianie piktogramów i dostępność od wersji Etilabel Business
 - Poprawione ABC od wersji Etilabel Business
-

- Poprawione łamanie linii przy druku na drukarka Epson i do pliku graficznego
-

Wersja **24.7.31.631**

Data wydania 31.07.2024

Co nowego?

- Aktualne napisy wersji węgierskiej
-

Wersja **24.7.18.617**

Data wydania 18.07.2024

Co nowego?

- nowy format klucza licencyjnego (generator licencji)

Rozwiązane problemy

- poprawiono obsługę RFID i pobieranie wartości z bazy
-

Wersja 24.7.5.605

Data wydania 05.07.2024

Rozwiązane problemy

- Zmiany interfejsu w okienku Drukuj
-

Wersja **24.7.4.604**

Data wydania 04.07.2024

Rozwiązane problemy

- poprawka działania wersji DEMO
-

Wersja **3.7.0.133**

Data wydania 13.09.2024

Rozwiązane problemy

- Poprawka okienek dla wersji niestandardowej programu
-

Wersja **3.7.0.132**

Data wydania 17.04.2024

Rozwiązane problemy

- zmiana obsługi procesu weryfikacji (Printronix-PXML), reconnect,
-

Wersja **3.7.0.131**

Data wydania 22.03.2024

Rozwiązane problemy

- RFID Zmiana kodowania hasła, dodano obsługę <#xxx> np <#013>, <#CR>
-

Wersja 3.7.0.130

Data wydania 22.02.2024

Rozwiązane problemy

- Poprawka podłączanie do bazy XLS - nazwy kolumn w pierwszym wierszu
-

Wersja 3.7.0.129

Data wydania 21.02.2024

Co nowego?

- Dodano ustawienie we właściwościach etykiety - brak powtarzania po błędzie dla ZPL ^JZN i dla TSPL REPRINT OFF

Rozwiązane problemy

- Zmieniono sposób odłączania pola od bazy
 - Poprawiono wysyłanie formatu daty/czasu w kodzie dla ZPL (wyślij w formacie drukarki)
-

Wersja 3.7.0.128

Data wydania 10.01.2024

Co nowego?

- Dodano REWIND w oknie drukuj dla drukarek Printronix
- Nowy Parser

Rozwiązane problemy

- Poprawiono zakładkę Raport XML w oknie Drukarka
 - Poprawiono nakładanie się komponentów Zapytaj przed drukiem (dla komponentu LISTA - plik txt)
-

Wersja 3.7.0.127 Niestandardowa

Data wydania 08.01.2024

Co nowego?

- Dodanie obsługi PXML - kanału zwrotnego - raportów ODV/RFID
 - Ustawienia drukarki->Raport XML-> Adres IP/Port/Nazwa pliku bazy (sqlite)/przycisk włącz raportowanie w drukarce
 - Właściwości etykiety->Weryfikator kodów->Włącz raport XML
 - Dodanie do skryptu 2 zmiennych %XMLREPORTBATCHDATA, %XMLREPORTBATCHID
 - Dodano komendy do skryptu
NumberOfTokens (odpowiednik NumToken),
TokenFromNumber (odpowiednik Token) i
TokenFromName(separator_linii, separator_klucza_i_wartości, ogranicznik_wartości, nazwa_klucza, lista)
 - Dla drukarek Printronix dodano opcję Nawijarki "Rewind"
 - Dla ZPL dodano powiększenie czcionki drukarkowej ABC w pionie/poziomie (A-H)
-

Wersja 3.7.0.125

Data wydania 13.12.2024

Co nowego?

- Dodanie obsługi SQL-Lite jako bazy plikowej

Rozwiązane problemy

- Poprawiono zamykanie bazy/etykiet przy druku z Okna Operatora
-

Wersja **3.7.0.124**

Data wydania 08.12.2023

Co nowego?

- TrueType-RTF: zapamiętywana wartość ZOOM z pola edycyjnego w etykiecie
-

Wersja **3.7.0.123**

Data wydania 04.12.2023

Co nowego?

- Zestawy - zbiorcza Dodano Przekazanie wybranych pól do zbiorczej – baza
-

Wersja **3.7.0.122**

Data wydania 24.11.2023

Co nowego?

- TrueType-RTF: Dodano justowanie pełne (do prawej i do lewej)
-

Wersja **3.7.0.120**

Data wydania 06.11.2023

Co nowego?

- Dodanie braku przetwarzania grafik ditheringu dla BMP 1 bitowych

Rozwiązane problemy

- Poprawione przetwarzanie grafik kolorowych to 1bit (Ditheringu)
 - Zmieniono mechanizm (dużo szybszy) dzielenia wyrazów w TrueType
-

Wersja **3.7.0.117**

Data wydania 21.09.2023

Co nowego?

- GhostConfigurator: dodano zakładki [WebService] i [TcpServer]

Rozwiązane problemy

- Sprawdzanie minimalnej ilości znaków w komponencie+
-

Wersja **3.7.0.116**

Data wydania 15.09.2023

Rozwiązane problemy

- Kod128 C->Auto poprawka
 - Użytkownicy->Projektujący bez możliwości druku (CTRL+P - może drukować)
-

Wersja 3.7.0.115 (2023.09.13)

Data wydania 13.09.2023

Co nowego?

- etiGHOST dodanie Autoryzacji / uwierzytelnienia
Ghost.ini, [WebService], Authentication=1, AuthenticationType=APIkey (domyślnie), Bearer,Basic
Ghost.ini, [WebService], APIkeyName=APIKey, APIkeyValue=
-

Wersja **3.7.0.113**

Data wydania 18.08.2023

Rozwiązane problemy

- Automatyczne łamanie linii - access violation przy pustej wartości
-

Wersja **3.7.0.112**

Data wydania 08.08.2023

Rozwiązane problemy

- Druk unikalnej wartości w kolumnach
 - Druk tekstu DEMO w tle etykiety przy druku przez sterownik
 - etiGHOST: zmiana endpointa z /PrintLabels na /print-jobs
-

Wersja **3.7.0.111**

Data wydania 04.08.2023

Co nowego?

- etiGHOST: mechanizm Rest API (XML/JSON)
Ghost.ini, [WebService], Type=REST lub SOAP (domyślnie REST)
 - etiGHOST: pliku JSON jako zlecenia druku
 - etiGHOST: Szyfrowanie połączenia TLS1.2 (OPENSSL 1.0.2u)
Ghost.ini, [WebService], Encryption=0 lub 1
(CertFile=CertFile.pem , KeyFile=KeyFile.pem , RootCertFile=RootCertFile.pem , CertPassword=
-

Wersja **3.7.0.108**

Data wydania 27.07.2023

Rozwiązane problemy

- ZPL: EAN13 - wysyłane 2 cyfr, EAN8: Wysyłane 7 cyfr
 - TSPL: Przy GAP i BLINE wysyłana tylko szerokość SIZE xxx mm
-

Wersja **3.7.0.107**

Data wydania 26.05.2023

Co nowego?

- Uaktywniono Piktogramy (Epson)

Rozwiązane problemy

- Poprawiono definicję prędkości dla EpsOnów
 - Poprawiono druk w kolumnach dla drukarek Epson
-

Wersja **3.7.0.106**

Data wydania 11.05.2023

Rozwiązane problemy

- Poprawione lustrzane odbicie w TT
-

Wersja **3.7.0.105**

Data wydania 27.04.2027

Co nowego?

- Dla drukarek EPSON dodano wybór koloru dla RTF

Rozwiązane problemy

- Zmieniono wybór pola z bazy - teraz przy wybraniu ale nie połączeniu i wyjściu program pyta czy połączyć wybrane pole.
-

Wersja **3.7.0.104**

Data wydania 17.04.2023

Rozwiązane problemy

- Dla drukarek Epson usunięto 1200 DPI (zostało tylko 600 dpi)
-

Wersja **3.7.0.103**

Data wydania 14.04.2023

Rozwiązane problemy

- Wstawianie nowych komponentów przy klikaniu na istniejących,
 - Poprawna bitmapa przy druku z lewej i z prawej,
 - Zniknęła ikonka kodu kreskowego na lewym pasku.
-

Wersja **3.7.0.102**

Data wydania 13.04.2023

Rozwiązane problemy

- Poprawiony kolorowy druk obróconej grafiki
 - Grafika drukuje się przez TBitmap32, reszta przechodzi przez TBitmap
 - Kod kreskowy też monochromatycznie przez TBitmap
 - W okienku TrueType obcięty napis do RTF
-

Wersja **3.7.0.101**

Data wydania 12.04.2023

Rozwiązane problemy

- Poprawione TT obrót o dowolny kąt dla drukarek EPSON
-

Wersja 3.7.0.100

Data wydania 30.03.2023

Rozwiązane problemy

- EPSON zmieniono przetwarzanie tekstu TT na grafikę -> teraz 1 bitowa grafika
-

Wersja 3.7.0.99

Data wydania 23.03.2023

Co nowego?

- Dodano dla komponentów TT powiązanych z kodem GS1 (.text) i zaznaczoną opcją "Automatycznie łamanie linii", dzielenie przed znakiem "(" (każdy IZ w osobnej linii)
-

Wersja 3.7.0.98

Data wydania 17.03.2023

Co nowego?

- Dodano IZ8026

Rozwiązane problemy

- Zmieniono wizualną obsługę wyboru pola z bazy (zamieniono komponent TComboBox) i dodano filtr
 - Poprawiono brak checkbox "Zapisz do bazy wydrukowana wartość"
-

Wersja 3.7.0.95

Data wydania 23.02.2023

Rozwiązane problemy

- Poprawka wyświetlania tekstu pionowego
 - Poprawka pytania o zapis etykiety przy operatorze
-

Wersja 3.7.0.92

Data wydania 16.02.2023

Rozwiązane problemy

- Brak możliwości użycia znaku sterującego np. <#STX> jeżeli był to jedyny znak
-

Wersja 3.7.0.91

Data wydania 14.02.2023

Rozwiązane problemy

- Poprawka dla niemożności otwarcia etykiety (Cormay)
-

Wersja 3.7.0.86

Data wydania 02.02.2023

Rozwiązane problemy

- Poprawka dla definicji nowych drukarek Printronix, Honeywell, Godex
-

Wersja **3.7.0.85**

Data wydania 31.01.2023

Co nowego?

- Dodano nowych producentów i drukarki Printronix / Honeywell / Godex i nowe modele EPSON C4000, C6000, C6500

Rozwiązane problemy

- Poprawka dla EPSON – druk kolorowy Grafiki i tekstów TT (Standard, Professional)
-

Wersja **3.7.0.80**

Data wydania 03.01.2023

Rozwiązane problemy

- Poprawka dla Windows 7 (nie dało się uruchomić programu)
-

Wersja **3.7.0.78**

Data wydania 16.12.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawiono kalibrację czujnika
-

Wersja **3.7.0.77**

Data wydania 08.12.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawione drukarki TSC PEX – wybór DPI i Aplikatora
-

Wersja **3.7.0.76**

Data wydania 06.12.2022

Rozwiązane problemy

- Powiększenia poprawiony RTF
 - Powiększenia poprawione czerwone ramki komponentów
-

Wersja **3.7.0.74**

Data wydania 01.12.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawiono dithering Etilabel i Etighost
 - Poprawione Okno Operatora – druk prostej etykiety bez bazy i bez okna potwierdzania wydruku generował błąd
-

Wersja **3.7.0.73**

Data wydania 28.11.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawka ^FN1 w TSPL (Wymagane - Zapisz do pamięci flash, nazwa komponentu ^FN1"ILE" - działa w kodzie i w ABC)
-

Wersja **3.7.0.69**

Data wydania 18.11.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawka okna RFID
-

Wersja **3.7.0.58**

Data wydania 12.08.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawienie liczenia numeratora - kod QR Citizen, TSC
-

Wersja **3.7.0.57**

Data wydania 09.08.2022

Co nowego?

- Dodano do kodów GS-1 IZ'ty IZ243, IZ251, IZ416
-

Wersja **3.7.0.56**

Data wydania 04.08.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawka przetwarzania wstawiania znaków ASCII <#xxx>
-

Wersja **3.7.0.55**

Data wydania 14.07.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawka etiGHOST Webservices, teraz pliki xml z webservices zapisywane są w kodowaniu UTF-8 (Było ANSI)
-

Wersja **3.7.0.48**

Data wydania 14.04.2022

Rozwiązane problemy

- etiGHOST i etiLABEL Professional
-

Wersja **3.7.0.47**

Data wydania 07.04.2022

Rozwiązane problemy

- Panel operatora tab z ostatniej kolumny jako enter
-

Wersja **3.7.0.042**

Data wydania 07.03.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawione zachowaj proporcje w Tekście TT
 - Druk kodu graficznie dla TSC (obroty 90,180,270)
 - Powiązanie tekstu TT z innym komponentem
 - Definicja wartości pobranie z GS1-128 IZ'ty
-

Wersja **3.7.0.041**

Data wydania 17.02.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawione AV przy wyloguj,
 - Poprawione Division by zero przy druku przez sterownik i kasuj zadania przed drukiem,
 - Do logu dodane następane komunikaty przy otwieraniu etykiety, a szczególnie bazy danych.
-

Wersja **3.7.0.038**

Data wydania 08.01.2022

Rozwiązane problemy

- Poprawione rysowanie EAN13 na ekranie (nie obcina dołu)
 - Poprawka Zmienna grafika - dopasowanie do pola z zachowaniem proporcji z bazy i pliku wywołującego
-

Wersja **3.7.0.034**

Data wydania 30.11.2021

Rozwiązane problemy

- Poprawka druku przez TCP/IP dodanie INputBuffer Clear prze Connect (Błąd Already Connected)
 - Poprawka naliczania numeratora dla wywołania z linii komend
 - Poprawka dla DEBUG=1 - nie zapisuje już grafik w D:\TEMP
-

Wersja **3.7.0.032**

Data wydania 18.11.2021

Rozwiązane problemy

- Poprawka dla INDUKTA (znak grecki Delta)
Wpisy w INI dla INDUKTY
[Indukta]
Indukta=1
KolumnaZSymbolem=SWG
KolumnaZNazwa=PNR
KolumnaZWartoscia=PWAR
-

- Poprawka skalowanie, domyślnie UseAppliedDPI=0,
 - Wyświetlania czcionek dla różnych DPI dla 100%.
-

Wersja **3.7.0.031**

Data wydania 29.10.2021

Rozwiązane problemy

- Poprawka błędu MultiByte character - XML, przy otwieraniu etykiety
-

Wersja **3.7.0.30**

Data wydania 23.09.2021

Rozwiązane problemy

- XEDOS INDUKTA
-

Wersja **3.7.0.29**

Data wydania 23.09.2021

Co nowego?

- Dodano wpisy do etiLABEL.ini dotyczące odczytu z wagi [Scales]
ReadIntervalTimeout=300
ReadTotalTimeoutMultiplier=50
ReadTotalTimeoutConstant=200
WriteTotalTimeoutMultiplier=60
WriteTotalTimeoutConstant=300
InBufSize=128
OutBufSize=128
 - Dodano UseAppliedDPI w etiLABEL.ini i Ghost.INI w sekcji [Settings].
[Settings]
UseAppliedDPI=1 - czyli domyślnie bez wpisu używa AppliedDPI
Ustawienie jest odczytywane z etiLABEL.ini i z ghost.ini, z ghost.ini ma wyższy priorytet.
-

Wersja **3.7.0.28**

Data wydania 22.09.2021

Rozwiązane problemy

- Dodano więcej logów dla etiGHOST i problemu pomniejszonych czcionek
 - Poprawiono obsługę COM (WAGA) dla etiLABEL
-

Wersja **3.7.0.27**

Data wydania 17.09.2021

Co nowego?

- TSC dodanie wysyłania komend z zakładki zaawansowane - ustawienia drukarki

Rozwiązane problemy

- Poprawka druku przez sterownik przy obrotach Lewo-Prawo i Prawo lewo (zamiana wymiarów szer na wys)
-

Wersja **3.7.0.26**

Data wydania 10.09.2021

Rozwiązane problemy

- Poprawka TSC dla kodu "wyślij jako grafikę"
-

Wersja **3.7.0.25**

Data wydania 17.08.2021

Rozwiązane problemy

- Poprawka RTF'a (nie działał od wersji 3.5.x.x) tekst stały oraz znaczniki z bazy danych `<i></i>
`, usunięto "popraw odstępy między znakami" już nie jest konieczne
 - Poprawka numeratora w TT
-

Wersja **3.7.0.23**

Data wydania 22.06.2021

Rozwiązane problemy

- Przetwarzanie formatu daty przy ustawieniu nie uaktualniaj z systemu i przekazanie do IZ lub komponentu z innym formatem
 - Mechanizm wyszukiwania dla Ghosta
 - SV BEZ NUMERKA wymaga albo ustawienia NS=0 LUB BRAK wpisu NS
 - JAK JEST NS>0 TO WTEDY SC1 SV1
-

Wersja **3.7.0.13 - 3.7.0.22**

Data wydania 19.05.2021

Co nowego?

- etiGHOST: Dodanie obsługi pliku XML
- Dodanie definicji bazy do ghost.ini w celu wyszukania nazwy etykiety z bazy

Rozwiązane problemy

- Zmiana Web-Service (SOAP) na INDY zgodność z SAP i formatem 4. document/literal
-

Wersja **3.7.0.12**

Data wydania 28.01.2021

Co nowego?

- Web-Service (SOAP) - testy etiGHOST experimental
-

Wersja **3.7.0.11**

Data wydania 28.12.2020

Co nowego?

- Dodano możliwość obrotu tekstu TT o dowolny kąt (Driver, DMX, ZPL)
-

Wersja **3.7.0.9**

Data wydania 15.12.2020

Co nowego?

- Dodano możliwość wyboru wielkości kodu QR 1-40

Rozwiązane problemy

- Zmiany GR32 - etiLABEL
-

Wersja **3.7.0.8**

Data wydania 13.11.2020

Rozwiązane problemy

- Poprawa obsługi grafiki (eliminacja access violation)
-

Wersja **3.7.0.7**

Data wydania 03.11.2020

Rozwiązane problemy

- Wersja przejściowa poprawka dotycząca niemożności wstawienia grafiki na etykietę. (błąd od 3.7.0.4)
-

Wersja **3.7.0.6**

Data wydania 16.10.2020

Rozwiązane problemy

- Rozwiązane problemy okna RFID
-

Wersja **3.7.0.5**

Data wydania 18.09.2020

Rozwiązane problemy

- Poprawienie mechanizmu zmiany modułu kodów przy różnych rozdzielczościach DPI (etiGHOST/etilabel)
-

Wersja **3.7.0.4**

Data wydania 12.08.2020

Rozwiązane problemy

- TT, grafiki, RTF poprzez GR32 (etiGHOST)
 - Zmiana RFID-ZPL dodanie ustawienia bitu AFI/EPC, osobna komenda dla długości, ustawianie wartości AFI/EPC
-

Wersja **3.7.0.3**

Data wydania 06.08.2020

Co nowego?

- Dodano sprawdzanie powtórnego numeru w bazie SQL. Tworzy tabelę o nazwie "Nazwa Etykiety_Nazwa komponentu" lub "Nazwa Komponentu" i w tej tabeli dwa pola ID i Value
-

Wpis w etiLABEL.ini

[Numbering]

UseDatabaseToCheckUniqueValues=1

UniqueValuesDatabaseConnectionString=Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=testSerwera;Data Source=A-KUSEK-N\SQLEXPRESS

Wersja 3.7.0.2

Data wydania 17.07.2020

Rozwiązane problemy

- Poprawki Multithreading
 - ograniczenie modyfikowania zmiennych globalnych,
 - wyrzucony dostęp do lokalizowanych napisów z parsera,
 - lista napisów jako thread safe,
 - poprawka błędu przy przenoszeniu zakończonych plików do out/error (było nie thread safe i dodatkowo błąd przy obsłudze listy).
-

Wersja 3.7.0.1

Data wydania 01.07.2020

Co nowego?

- Nowa wersja Delphi, Access violation na formatkach, brak wielowątkowości, brak zapisu do debug
-

Wersja 3.6.0.23

Data wydania 29.05.2020

Co nowego?

- Dodany automatyczny druk do PDF z etiGhost poprzez drukarkę Microsoft

Rozwiązane problemy

- Zmiana druku poprzez sterownik (problem braku wielowątkowości klasy TPrinter)
 - Usługa systemowa jako EXE (wywołanie Ghosta: etiGHOST exe – exe)
 - Poprawione wycieki pamięci
-

Wersja 3.6.0.21

Data wydania 20.04.2020

Rozwiązane problemy

- Okno Operatora - przyciski "+" i "-"
 - Okno operatora - nieużywane zakładki nie są wyświetlane (inne tryby niż druk etykiety)
 - *etiGHOST - poprawka dla plików ukrytych w katalogu temp, ukrywany jest plik który ma być przetwarzany a nie wszystkie przenoszone do tempa
-

Wersja 3.6.0.20

Data wydania 19.02.2020

Rozwiązane problemy

- Poprawka dla ZPL-RFID wylizanie komendy do długości kodowanych danych w HEX
 - Poprawka dla DPL i wielkości kodów >36 (a-z)
 - Przeniesiono RFID do wersji PRO
-

Wersja **3.6.0.19**

Data wydania 13.02.2020

Co nowego?

- Dodano nowe wielkości modułu dla kodu DataMatrix 25-61 dla ZPL i DPL
 - Dodano opis wielkości modułu w mm dla kodów 1D i 2D
-

Wersja **3.6.0.18**

Data wydania 31.01.2020

Rozwiązane problemy

- etiGHOST poprawka zapisywania błędów do katalogu ERROR
 - etiGHOST poprawka zapisywania błędów do dziennika zdarzeń Windows, Success jako "Informacje"
 - etiGHOST - zmniejszenie timeoutów/sleepów
-

Wersja **3.6.0.17**

Data wydania 17.01.2020

Co nowego?

- etiGHOST: dodano ustawienie dla sekcji [TCPServer], Enabled=0/1, 0- domyślnie - restart usługi

Rozwiązane problemy

- ZPL RFID zmiana wysyłania danych - rozbite na 2 komendy (kodowanie więcej niż 96 bitów), hex jako hex a ascii jako ascii
 - ZPL poprawka dla kodu ITF14 (wysyłane bez cyfry kontrolnej)
 - Przy otwieraniu etykiety sprawdzane jest czy nie jest puste pole tekstowe (ABC i TT)
 - etiGHOST: usunięte zapisywanie komunikatów do main.log przy debug=0
-

Wersja **3.6.0.16**

Data wydania 18.12.2019

Co nowego?

- Okno Operatora (wersja niestandardowa) Automatyczne tworzenie przycisków z ostatniej kolumny. - dodano parametry ilości kolumn i wierszy
 - Okno Operatora dodano przyciski "+" i "-" dla ilości etykiet do druku.
-

Wersja **3.6.0.15**

Data wydania 12.12.2019

Co nowego?

- Okno operatora - dodano możliwość druku wszystkich pasujących rekordów (tych niewidocznych też)
W ustawieniach przycisku jest "Drukuj wszystkie pasujące rekordy".
-

Wersja **3.6.0.14**

Data wydania 03.12.2019

Co nowego?

- -

Rozwiązane problemy

- Poprawiono zapis logu do bazy SQL - nie zapisuje pustych wierszy
 - Poprawiono zapis logu dla etykiet wielorzędowych
 - Zapisywanie do pliku tekstowego (checkbox był zawsze ustawiony)
 - Poprawiono zapis nazwy drukarki do pliku etykiety - problem ~
-

Wersja **3.6.0.13**

Data wydania 20.11.2019

Co nowego?

- etiGHOST: Dodano ustawienie odnośnie wielowątkowego druku w sekcji Settings w pliku etiGHOST.ini.
Wartość 0 - wyłączony wielowątkowy druk, 1 - włącza.

Rozwiązane problemy

- Konwersja formatu daty rrrr na yyyy przy otwieraniu etykiety
 - Poprawka przetwarzania wielowątkowego dla etiGHOSTa
[Settings] MultiThreaded=0
-

Wersja **3.6.0.12**

Data wydania 31.10.2019

Rozwiązane problemy

- Poprawka dla przetwarzania grafik kolor->mono
 - Poprawka dla prędkości druku spoza zakresu
 - etiGHOST: tworzenie plików w temp'ie z pewnym odstępem czasowym
-

Wersja **3.6.0.10**

Data wydania 18.10.2019

Co nowego?

- Dodano dodatkowe ustawienia do grafiki - zachowaj proporcje, justowanie grafiki w polu, itp.
- etiGHOST dodano serwer TCP/IP(port 2112), ramka danych musi być zakończona znakiem <ETX>, potwierdzenie odebrania ramki to znak <ACK>
[TCPServer]
Port=2113
MaxConnections=20
StringTerminator=<ETX>
- etiGHOST dodano skrócone nazwy dla parametrów #PrinterName - #PN, #SearchValue - #SV oraz pozostałych

Rozwiązane problemy

- Poprawiono mechanizm rozpoznawania plików graficznych (baza danych, etighost)
 - etiGHOST poprawiono ustawienie wyszukiwania po domyślnie ustawionej kolumnie
-

- Przy braku drukarki zapisanej w etykiecie tworzona jest nowa z nazwą z etykiety.
-

Wersja **3.6.0.9**

Data wydania 02.10.2019

Co nowego?

- Dodano obsługę znaków niedrukowalnych do PDF417

Rozwiązane problemy

- etiLABEL64 poprawiono błąd przy otwieraniu okna z drukarkami w wersji 64 bit.
-

Wersja **3.6.0.8**

Data wydania 29.09.2019

Co nowego?

- Dodano wersję 64bit (etiGHOST i etiLABEL) - testowo
 - Dodano dla wersji 32 bit obsługę 3GB {\$SetPEFlags IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE}
-

Wersja **3.6.0.7**

Data wydania 24.09.2019

Co nowego?

- Nowe drukarki Zebra serie ZD200/ZD400/ZD600/GT800, ZT411/421

Rozwiązane problemy

- Poprawka z kasowaniem numeratora (kasował się przy wyłączonym numeratorze)
 - Problem z checkboxem "Ustawienia po wydruku kopij z ustawień drukarki" - teraz zawsze jest ustawiany checkbox
 - Zapisywanie po wydruku z programu - przy ustawionym zapisywaniu nagłówków zapisuje zawsze dwa wiersza - nagłówek i dane
 - Zapisywanie po wydruku - log - dodają się w nazwie pliku log znaki "
-

Wersja **3.6.0.6**

Data wydania 10.09.2019

Co nowego?

- etiGHOST dodano możliwość zdefiniowania kierunku druku
#PrintDirection=TopDown/DownTop/LeftRight/RightLeft
-

Wersja **3.6.0.4**

Data wydania 08.08.2019

Co nowego?

- Piktogramy w wersji pro, wybór warstw po dodaniu komponentu z piktogramami

Rozwiązane problemy

- Poprawka dla drukarek EPSON
 - Poprawka druku z linii komend i etiGHOST jeżeli w etykiecie była ilość kolumn 0
 - Przesunięcie wydruku w pionie było błędnie sterowane "Nie wysyłaj" z okna po lewej
-

Wersja **3.6.0.3**

Data wydania 18.07.2019

Co nowego?

- Dodano nowe rodziny drukarek TSC MB i ML

Rozwiązane problemy

- Zmieniono domyślne działanie po druku na "Odrywanie" przy dodawaniu nowej drukarki
-

Wersja **3.6.0.2**

Data wydania 10.07.2019

Rozwiązane problemy

- Poprawka nowego środowiska Delphi, przy otwieraniu etykiet pojawiał się błąd access violation
-

Wersja **3.6.0.1**

Data wydania 03.07.2019

Rozwiązane problemy

- Poprawki dla drukarek EPSON (możliwość przesunięć prawo-lewo, prędkość 152 i 300 mm/s, wyłączona temp)
 - Nowe Delphi
 - Poprawka konwersji grafiki ZPL dla połączonej wersji color/mono
-

Wersja **3.5.0.13**

Data wydania 01.07.2019

Co nowego?

- Dodano do spryptów funkcje EncodeBase64(s) i DecodeBase64(s), kodowanie, dekodowanie ciągu znaków do base64, wynikiem jest ciąg znaków.
-

Wersja **3.5.0.12**

Data wydania 24.07.2019

Co nowego?

- Dodano możliwość kasowania numeratora dla wartości

Rozwiązane problemy

- dodano/poprawiono obsługę kasowania numeratora (Uwaga format czasu razem z sekundami)
 - Zmiana obsługi etilabel.ini na TmemIni (przyspieszenie zapisu konfiguracji)
 - etiGHOST: zmiana obsługi pliku etiLABEL.ini w programie
 - Zmiana otwierania etykiet o tej samej nazwie z różnych katalogów - teraz są otwierane oddzielnie
-

Wersja **3.5.0.11**

Data wydania 27.03.2019

Rozwiązane problemy

- Poprawka druk kodu graficznie określanie pozycji
-

Wersja **3.5.0.10**

Data wydania 19.03.2019

Co nowego?

- etiGHOST: druk wielowątkowy. (Beta)
-

Wersja **3.5.0.9**

Data wydania 12.02.2019

Co nowego?

- Nie drukuj pustego kodu
-

Wersja **3.5.0.7**

Data wydania 22.01.2019

Rozwiązane problemy

- Poprawka formatu daty i czasu tt - numer tygodnia
 - Poprawka "projektujący może drukować"
-

Wersja **3.5.0.6**

Data wydania 10.01.2019

Co nowego?

- etiGHOST dodanie wpisu "AlwaysCreateNewStatusFile=1", bez tego plik statusu jest nadpisywany z tym statusy są dopisywane
- etiLABEL dodano numer tygodnia "t" cały format DateCode0041 to "VMMtyy"

Rozwiązane problemy

- etiGHOST pliki są otwierane z ShareMode ustawionym na zero
 - etiGHOST dla plików UTF-8 (UTF8) bez BOM poprawiono działanie kodowanie UTF-8
-

Wersja **3.5.0.5**

Data wydania 08.01.2019

Rozwiązane problemy

- poprawka zapisywania numeratora globalnego przy druku zestawów
-

Wersja **3.5.0.4**

Data wydania 03.01.2019

Rozwiązane problemy

- Poprawka TCP IP Direct w etiGHOST.
-

Wersja **3.5.0.3**

Data wydania 28.12.2018

Co nowego?

- etiGHOST: zgłaszanie statusu wydruku w pliku *.sts, (#ShowPrintStatus=1)
(- plik statusu ma nazwę taką jak plik z danymi i rozszerzenie .sts, pojawia się w katalogu wskazanym przez wpis StatusDir w ghost.ini - domyślnie jest to ten sam co OutputDir, zawiera trzy linie:#Quantity=liczba_wysłanych_do_druku_etykiet,#Time=czas_zdarzenia,#Status=opis_operacji)
 - etiGHOST: mechanizm przerywania druku (Plik z komendą przerywającą wydruk - nazwa taka jak plik z danymi, rozszerzenie .cmd, komenda na razie jedna obsługiwana: CANCEL)
-

Wersja **3.5.0.2**

Data wydania 18.12.2018

Co nowego?

- etiGHOST: mechanizm wyszukania w bazie według kilku kolumn

Rozwiązane problemy

- etiLABEL: zapytaj przed drukiem w zbiorczej, drobne poprawki związane z drukiem zestawów, zmiana nazwy ustawienia włączającego fastprint,
-

Wersja **3.5.0.1**

Data wydania 13.12.2018

Rozwiązane problemy

- Poprawienie zapisywanie po wydruku do SQL (stała baza, brak pól bazy)
-

Wersja **3.5.0.0**

Data wydania 22.11.2018

Co nowego?

- Dodanie możliwości zapisu po wydruku (logu) do bazy SQL
- Dodanie pola "Nie aktualizuj z systemu" dla nie uaktualniaj daty/czasu z programu

Rozwiązane problemy

- Pierwsza wersja w nowym Delphi
-

Wersja **3.0.0.270**

Data wydania 22.11.2018

Co nowego?

- Dodano piktogramy mono do wersji Professional

Rozwiązane problemy

- Zmieniono generowanie nazw zadań przy druku przez sterownik
-

Wersja **3.0.0.268**

Data wydania 05.10.2018

Co nowego?

- TEC: Dodano QR kod
- Skrypt: dodano zmienne do GetLabVal:%FileCreationTime, %FileLastWriteTime, %FileLastAccessTime
- Wykrywanie już uruchomionego programu
- Operator: Tabulator w ostatnim polu "zapytaj przed drukiem" zamyka okno.
- Druk przez sterownik (driver) dodano obsługę kierunku druku
- Dodano ustawienie w rejestrze dotyczące wykrywania podwójnego uruchomienia

Rozwiązane problemy

- Poprawiono numerator przy druku w arkuszach (Dodano do Professional Arkusze)
-

Wersja **3.0.0.267**

Data wydania 18.09.2018

Rozwiązane problemy

- Zmiana na Zeos LIB
 - Sprawdzanie pojedynczego uruchomienia
-

Wersja **3.0.0.266**

Data wydania 05.09.2018

Co nowego?

- etiGHOST dodano ustawianie błędu tak aby było możliwe automatyczne wznowienie przez system Windows

Rozwiązane problemy

- Astomed QLS200XE dodano komendę końca zadania
-

Wersja **3.0.0.265**

Data wydania 31.08.2018

Co nowego?

- Sprawdzanie pojedynczego uruchomienia (jeśli jest już program uruchomiony, to go daje na przód.)
- Opcja druku kodu kreskowego i 2D graficznie

Rozwiązane problemy

- Poprawka zerowania numeratora
-

Wersja **3.0.0.264**

Data wydania 30.08.2018

Co nowego?

- Dodany skrót F10 do druku wagi z przycisku

Rozwiązane problemy

- Wyłączenie wizarda do wstążek dla drukującego
 - Poprawka: po przełączeniu z drukującego na administratora przycisk i menu Ustawienia drukarki pozostawały nieaktywne
-

Wersja **3.0.0.263**

Data wydania 29.08.2018

Co nowego?

- Dodanie możliwości zdefiniowania wysyłanej po naciśnięciu odważnika ramki danych poprzez port wagi (definiowanie właściwości etykiety->Waga->Komenda do pobrania wyniku ważenia)
 - Dodanie do parsera znaków specjalnych nazw znaków np. <#CR> na ascii(13) a <#ENQ> na ascii (05)
-

Wersja **3.0.0.262**

Data wydania 27.08.2018

Rozwiązane problemy

- Ograniczenia dla użytkowników typu drukujący (blokada wejścia do ustawień drukarki i dostęp do zachowaj jako)
-

Wersja **3.0.0.261**

Data wydania 09.08.2018

Co nowego?

- TSPL2 (TSC) Dodano parametr M2 dla kodu QR

Rozwiązane problemy

- Poprawka łączenia z bazą XLS (problem z wersji 3.0.0.259)
-

Wersja **3.0.0.260**

Data wydania 03.07.2018

Rozwiązane problemy

- Poprawka druku przez sterownik (dla drukarki CAB)
-

Wersja **3.0.0.259**

Data wydania 07.06.2018

Rozwiązane problemy

- TSC Poprawka ustawienie wyrównania do lewej podpisu dla kodów w których nie ma możliwości justowania
 - Operator poprawka Druku dwóch etykiet za jednym razem z numeratorem, znak "|"
-

Wersja **3.0.0.258**

Data wydania 23.05.2018

Rozwiązane problemy

- Poprawiono mruganie okien w Windows 10
-

Wersja **3.0.0.256**

Data wydania 14.05.2018

Co nowego?

- Zaznaczanie wszystkiego przy oknie bazy danych poprzez CTRL+A

Rozwiązane problemy

- Poprawiono kopiowanie obiektów TT-RTF
-

Wersja **3.0.0.255**

Data wydania 10.05.2018

Rozwiązane problemy

- Poprawiono powiązania obiektów TT-RTF
-

Wersja **3.0.0.254**

Data wydania 26.04.2018

Co nowego?

- Dodano nowe zebry ZT510, ZT610, ZT620
- Dodano obsługę RTC dla TSC w ABC (Wyślij w formacie drukarki)

Rozwiązane problemy

- Poprawka zapisywania do flash (Citizen i Zebra) – poprzednio błąd
 - Dodano prompt przy zapisie do flash dla Zebry np ^FN1Name wysyłane jako ^FN1"Name"^FS
 - Poprawka braku możliwości zapisywania nagłówek kolumn po wydruku (program i etykieta)
 - ZPL – poprawka kodowania znaków dla zestawu A w kodzie 128
-

Wersja **3.0.0.253**

Data wydania 17.04.2018

Co nowego?

- Dodanie ustawienia "Pliki Excela otwierane tylko do zapisu" we właściwościach etykiety (IMEX=1 lub brak)

Rozwiązane problemy

- Poprawka zapisywania do otwartej bazy wartości komponentu (źle się zapisywał przy zleconej 1 szt.)
 - Poprawienie odświeżania komponentów przed oknem drukuj (po zapytaniu przed drukiem)
-

Wersja **3.0.0.252** (Niestandardowa)

Data wydania 06.04.2018

Co nowego?

- Dodano możliwość zapisu wartości komponentu do bazy w aktualnym rekordzie i aktualnie otwartej bazie

Rozwiązane problemy

- Zmiana przy otwieraniu arkuszy excel, usunięto IMEX=1 z ciągu połączenia
-

Wersja **3.0.0.251**

Data wydania 15.03.2018

Co nowego?

- TSC – zapis do flash
-

Wersja **3.0.0.250**

Data wydania 03.03.2018

Co nowego?

- Dodano dla TSC
Ustawienia programu-> Kasowanie zadań przed wydrukiem <ESC>!.
Ustawienia programu-> Reset przed wydrukiem <ESC>!R
Uaktywnienie TrueType-ABC (elementy jak przy zebrze)

Rozwiązane problemy

- TSC poprawka SLOW PRINT -> Tear ON
-

Wersja **3.0.0.249**

Data wydania 01.03.2018

Co nowego?

- Dodano obsługę drukarek TSC w każdej wersji programu (TSPL2)

Rozwiązane problemy

- Jeden LITE zamiast LITE Citizen i Lite Zebra
 - Poprawiono bibliotekę konwertującą obrazy do PCX
-

Wersja **3.0.0.248**

Data wydania 19.02.2018

Rozwiązane problemy

- Poprawienie nieprawidłowej pracy zapisywania po wydruku
 - Poprawienie braku opisu "Ukryj" Panel Operatora -> Kolumna
-

Wersja **3.0.0.247**

Data wydania 16.02.2018

Rozwiązane problemy

- Poprawienie obsługi błędu połączenia Socket Error 10054 przy ethernet TCP_
 - Dodanie pomijania druku etykiety dla Zebry (ZPL) przy korzystaniu z Wartość Unikalna
-

Wersja **3.0.0.246**

Data wydania 09.02.2018

Rozwiązane problemy

- Zmiana procedur przetwarzających grafikę do formatu GRF i PCX, znaczne ich przyspieszenie
 - poprawienie okienek, tak aby wszystkie elementy się mieściły. (LITE, BASIC, MEDIO)
-

Wersja **3.0.0.245** (Niestandardowa)

Data wydania 26.01.2018

Co nowego?

- Przy konwersji RTC<->No RTC dodano nowy format TU jako ostatnie dwie cyfry roku
- Dodanie funkcji unikalnej wartości dla komponentu kod kreskowy

Rozwiązane problemy

- Poprawki tłumaczeń ENG dla zapisu do pamięci flash
-

Wersja **3.0.0.244**

Data wydania 03.01.2018

Rozwiązane problemy

- Konwersja formatu daty (RTC<->KOMPUTER) dla dnia miesiąca
 - Globalne "Czekaj na zabranie etykiety" - teraz uaktywnia i wyłącza możliwość zmiany "Czekaj na zabranie etykiety" w oknie przed drukiem, wymusza też pojedynczy tryb druku.
 - Poprawki w tłumaczeniach
-

Wersja **3.0.0.243**

Data wydania 19.12.2017

Co nowego?

- Ustawienie RTC do właściwości drukarki - Zaawansowane. Przy braku RTC program konwertuje format RTC na format z komputera, przy wysłaniu danych do drukarki.

Rozwiązane problemy

- Zmiana druku TCP bi-dir na INDY, zamykanie i otwieranie portu
-

Wersja **3.0.0.242**

Data wydania 05.12.2017

Rozwiązane problemy

- Poprawienie druku w kolumnach przez sterownik
-

Wersja **3.0.0.240** (Niestandardowa)

Data wydania 27.11.2017

Rozwiązane problemy

- Wymuszenie SlowPrint przy ustawieniu "Czekaj na zabranie etykiety"
-

Wersja **3.0.0.239** (Niestandardowa)

Data wydania 20.11.2017

Co nowego?

- Dodano opcję Globalne "Czekaj na zabranie etykiety" w Menu Etykieta->Ustawienia programu
-

Wersja **3.0.0.238** (Niestandardowa)

Data wydania 17.11.2017

Co nowego?

- Dodano możliwość zapisu numeratorów globalnych w dodatkowym pliku GlobalCounters.val którego ścieżka jest określona w pliku numbering.ini jako RemotePath= (Numbering.ini musi się znajdować w katalogu programu)
 - Dla Weryfikacja wartości z już wydrukowanymi wartościami - W nazwie pliku tylko nazwa komponentu - umożliwiała wspólną weryfikację dla więcej niż 1 etykiety, używany jest o nazwie komponentu
-

Rozwiązane problemy

- dla Weryfikacja wartości z już wydrukowanymi wartościami - plik z wartościami zlokalizowany jest w katalogu określonym w pliku numbering.ini jako RemotePath=
-

Wersja **3.0.0237**

Data wydania 15.11.2017

Rozwiązane problemy

- Poprawione wykrywanie braku sterownika OLE.DB dostępu do plików XLS,XLSX.
-

Wersja **3.0.0.236**

Data wydania 10.11.2017

Co nowego?

- Dodano okno z informacją o braku sterownika MicrosoftDatabase access components

Rozwiązane problemy

- Pliki excela xls, xlsx są otwierane za pomocą dostępnego mechanizmu. Kolejność:OLE.DB12, jakikolwiek OLD.BD w ostateczności MSJET.
-

Wersja **3.0.0.235**

Data wydania 02.11.2017

Co nowego?

- Dodano obsługę ethernetu dwukierunkowego (eksperymentalnie) nazwa portu musi się zaczynać od TCP_x.x.x.x oraz port nie może być wybrany w sterowniku
-

Wersja **3.0.0.229**

Data wydania 11.09.2017

Rozwiązane problemy

- Poprawka wyświetlania kodów dla innych niż standardowe proporcje kodu
 - Poprawka wyświetlanego podpisu pod kodem dla powiększeń z systemu innych niż 100%
 - Wyświetlanie tekstu ABC dla powiększeń innych niż standardowe 100% w etiLABEL
 - Wyłączenie przesuwania tekstu ABC jeżeli tekst wyjdzie na prawo lub pod etykietą.
-

Wersja **3.0.0.227**

Data wydania 12.07.2017

Rozwiązane problemy

- Usunięte "Porównywanie kodów"
 - "Zapisz jako szablon" się wyszarza
-

Wersja **3.0.0.226**

Data wydania 07.07.2017

Co nowego?

- Dodanie etiCALLS (grafika w programie)
-

Wersja **3.0.0.226** (Niestandardowa)

Data wydania 21.06.2017

Rozwiązane problemy

- Porównywarka kodów, ponów próbę odczytu z bazy.
-

Wersja **3.0.0.224**

Data wydania 08.06.2017

Rozwiązane problemy

- Numerator ASCII dla nowych drukarek Citizen jako fast print
 - Wybranie przerwij przy niemożności zapisania etykiety przerywa cały proces druku
 - Zapisz przed drukiem dla numeratora zapisuje prawidłową wartość
-

Wersja **3.0.0.223**

Data wydania 26.05.2017

Rozwiązane problemy

- Wysyłanie na początku przesunięć dla ustawienia "nie wysyłaj" działanie po druku
-

Wersja **3.0.0.222**

Data wydania 16.05.2017

Co nowego?

Rozwiązane problemy

- Poprawa porównywarki kodów
 - Sieciowa baza danych, otwieranie tylko na chwilę, zmiana komentarzy, baza przeszukiwana filtrami
-

Wersja **3.0.0.221**

Data wydania 09.05.2017

Rozwiązane problemy

- Poprawiono zapis numeru SSCC i numeratora TT dla druku z linii komend
-

Wersja **3.0.0.220**

Data wydania 27.04.2017

Co nowego?

- Dodano obsługę RFID dla Zebry (ZPL)
-

Wersja **3.0.0.219**

Data wydania 20.04.2017

Rozwiązane problemy

- Poprawiono błąd w Oknie Operatora przy jednej kolumnie.
-

Wersja **3.0.0.218**

Data wydania 13.04.2017

Co nowego?

- Dodano wysyłanie wysokości szerokości etykiety (nie ZPL) dla drukarki EPSON
-

Wersja **3.0.0.217**

Data wydania 29.03.2017

Co nowego?

- Dodana obsługa kolorowej drukarki EPSON C7500G (ZPL-PNG)
-

Wersja **3.0.0.216**

Data wydania 17.03.2017

Co nowego?

- Zapis po wydruku, dodano PrintResult

Rozwiązane problemy

- Poprawiono dla druku przez sterownik zgłaszanie powtórnego numeru oraz pustej wartości
-

Wersja **3.0.0.215**

Data wydania 09.03.2017

Co nowego?

- Printronix T8304 DPL
-

Wersja **3.0.0.214**

Data wydania 03.03.2017

Co nowego?

- Minimalizowanie programu w trybie "okno operatora".
 - Minimalizowanie programu w trybie "czekam na dane".
 - Automatyczne logowanie wybranego użytkownika przy starcie programu - gdy hasło dla tego użytkownika jest puste. Gdy nie jest - pojawia się okno logowania. Działa to dla ostatnio wybranego użytkownika, nie przeszukuje listy, żeby znaleźć tego jednego, który może się zalogować automatycznie.
 - Sprawdzanie minimalnej długości tekstu (analogicznie jak maksymalnej). Sprawdzenie długości przy wyjściu z okienka. Nie działa tak jak dla maksymalnej, że pole edycyjne nie pozwala wpisać więcej niż n znaków. I tylko w okienkach edycyjnych i zapytaj przed drukiem - nie w czasie druku np. z bazy.
 - Sygnalizowanie pustej wartości w określonych komponentach i możliwość przerwania wydruku w takiej sytuacji.
-

Wersja **3.0.0.213**

Data wydania 03.03.2017

Co nowego?

- Zapis po wydruku (log): dodano zmienną login Windows
- Nowa funkcja w komponentach "Wartość nie może się powtórzyć" zapisuje w katalogu programu plik tekstowy "NazwaEtykiety_nazwaKomponentu.val" wszystkie drukowane wartości. Jeżeli drukowana wartość znajduje się w pliku to wyświetlany jest komunikat o powtórzeniu. (Następny/Przerwij)

Rozwiązane problemy

- Przy braku możliwości zapisania etykiety wyświetlane jest okno z informacją. (Ignoruj/powtórz/anuluj)
-

Wersja **3.0.0.212**

Data wydania 16.01.2017

Rozwiązane problemy

- Tear-off włączane/wyłączane w drukarkach Citizen z nawijarką (CL-S700R, CL-S703R)
 - Zmodyfikowane wysyłanie EAN13 zmienna ilość/cena
-

Wersja **3.0.0.211**

Data wydania 11.01.2017

Co nowego?

- Dodano dla EAN128 możliwość pobrania tekstu podpisu nazwa komponentu.text

Rozwiązane problemy

- Poprawiono reprezentacje na ekranie kodu HIBC (szerokość)
 - Zmieniono eksport do bitmapy dla TT-RTF (viewport, righth -6), minimalizuje program przycinania liter po prawej stronie.
 - Zmieniono sposób wysłania kodu EAN128 do drukarki dla zmiennych (^FN)
-

Wersja **3.0.0.210**

Data wydania 21.12.2016

Co nowego?

- Dodano zawężanie wyświetlanego fonta ABC-TrueType dla ZPL
- Dodano możliwość ustawienia szerokości fonta ABC-TrueType

Rozwiązane problemy

- Zmieniono przyporządkowanie (DPL)TriumVirate 12<->(ZPL) U
-

Wersja **3.0.0.209**

Data wydania 09.12.2016

Rozwiązane problemy

- Poprawiono zapis plików ett. Występował błąd uniemożliwiający otwarcie etykiety ett po jej uprzednim zapisaniu (tylko ett).
-

Wersja **3.0.0.208**

Data wydania 10.11.2016

Co nowego?

- etiGHOST: Ustawienie w ghost.ini Sekcja [Settings] ForceOnebyOneProcessing=0 (0/1) 0 - domyślnie, 1- wymusza pobieranie pojedynczo plików txt z katalogu IN przy każdorazowym tworzeniu listy plików.
 - Operator: Dodano w GUI konfiguracji przycisku opcję wyświetlenia przesunięć.
-

Wersja **3.0.0.207**

Data wydania 28.10.2016

Co nowego?

- Operator: dodano przesunięcia wydruku w oknie zatwierdzania druku w operatorze
-

Wersja **3.0.0.206**

Data wydania 12.10.2016

Co nowego?

- Dodano wizualną reprezentację zawężonego fonta ABC na ekranie

Rozwiązane problemy

- etiGHOST: przy braku pliku nie próbuje wydruku
-

Wersja **3.0.0.205**

Data wydania 10.07.2016

Rozwiązane problemy

- Poprawka etiGHOST, Access violation przy pustych liniach w pliku wywołującym z sekcjami
-

Wersja **3.0.0.204**

Data wydania 23.09.2016

Co nowego?

- etiGhost: dodano opcję sortowania pobieranych do przetwarzania plików tekstowych. Wpis ghost.ini, sekcja [Settings], InputFilesSorting=Name lub InputFilesSorting=Default

Rozwiązane problemy

- etiGHOST: Po zakończeniu przetwarzania listy plików od razu przechodzi do sprawdzenia zawartości IN
-

Wersja **3.0.0.203**

Data wydania 13.09.2016

Co nowego?

- Dodano zachowaj proporcje dla tekstu TrueType (TT) przy zaznaczeniu dopasuj tekst do pola
-

Wersja **3.0.0.203**

Data wydania 04.08.2016

Co nowego?

- Dodano możliwość odczytu danych z portu szeregowego do operatora (mechanizm filtrowania)

Rozwiązane problemy

- Poprawiono opcję filtrowania w operatorze
-

Wersja **3.0.0.201**

Data wydania 28.07.2016

Rozwiązane problemy

- Poprawiono wyliczanie kroku dla numeratora przy użyciu reprezentacji znaków ASCII <#xxx> i ~dxxx
-

Wersja **3.0.0.200**

Data wydania 27.06.2016

Co nowego?

- Dodano aktualizację daty/czas dla ZEBRY (RTC)

Rozwiązane problemy

- Okno Operatora poprawka błędu access violation
 - Uaktywniono aktualizację daty/czasu dla drukarek Citizen (RTC)
-

Wersja **3.0.0.199 Beta**

Data wydania 21.06.2016

Co nowego?

- etiLABEL/etiGHOST: Nie wysyłaj dla temperatury i prędkości zapamiętywane z etykieta.

Rozwiązane problemy

- Poprawka Operator Baza -> Aktualizuj przed wydrukiem
 - Operator -> Dla etykiet z bazy: dodawane rozszerzenie dla nazw bez rozszerzeń etx,ett,xml
-

Wersja **3.0.0.198 Beta** (Niestandardowa)

Data wydania 25.05.2016

Rozwiązane problemy

- etiGHOST zmiana obsługi plików z sekcjami (z INI na Tstringlist) w związku z błędem obcinania spacji na początku i na końcu wartości
-

Wersja **3.0.0.198** (Niestandardowa)

Data wydania 20.05.2016

Co nowego?

- ZPL-Kod QR Dodano obsługę ~dxxx, <#xxx> (uwaga :bez entera w polu edycyjnym). Zamieniane na ^FH_^FD _yy gdzie yy-hex(xxx)

Rozwiązane problemy

- ZPL-KOD DM poprawiono obsługę ~dxxx (zamiana na _dxxx) oraz entera w polu edycyjnym, <#xxx> zamieniane na ^FH_^FD _yy
-

Wersja **3.0.0.197** (Niestandardowa)

Data wydania 11.05.2016

Co nowego?

- Dodano obsługę EAN128 (GS1-128) dla TEC - podpis jako czcionka H OUTLINE
-

Wersja **3.0.0.196**

Data wydania 05.05.2016

Co nowego?

- Dodano (Panel operatora) możliwość zadeklarowania skrótu klawiszowego dla przycisku

Rozwiązane problemy

- Zmieniono fokus na wartość dla okna przeglądania bazy danych
 - Poprawka aktualizacji numeratorów przy druku ze skrypcem (błąd prawdopodobnie od wersji 3.0.0.194)
-

Wersja **3.0.0.195**

Data wydania 16.04.2016

Co nowego?

- Dodano kodowanie grafik HEX-GRF dla ZPL (~DG)
-

Wersja **3.0.0.194 Beta**

Data wydania 24.03.2016

Co nowego?

- Dodano do INI wpis Flags w sekcji [PortSettings],
Sterownie transmisją, 1:Binary, 5:CTS, 9:DSR, Xon/Xoff:257
-

Wersja **3.0.0.194**

Data wydania 24.03.2016

Co nowego?

- Dodane ikony do ułożenia komponentów (wyrównanie do lewej, prawej, góry, dołu) (STD, PROF)

Rozwiązane problemy

- UNDO dla akcji stałe odstępnym w pionie i poziomie (Standard, Professional)
 - Wygaszanie dodatkowych ikon przy zaznaczonym mniej niż 2 komponentach (Standard, Professional)
 - Poprawka Zapytaj przed drukiem - Lista (katalog z którego jest wczytywana lista - katalog etykiety)
 - PDF417 - kodowanie znaków z tabeli ascii (albo <#nnn> albo ~dnnn) gdzie nnn - wartość dziesiętna
-

Wersja **3.0.0.193**

Data wydania 26.02.2016

Co nowego?

- Dodane dwie funkcje do ułożenia komponentów Stałe odległości między komponentami w pionie i w poziomie

Rozwiązane problemy

- Zmiana druku przez port COM przy obecnym sterowniku - teraz druk przez sterownik
-

Wersja **3.0.0.192**

Data wydania 23.02.2016

Rozwiązane problemy

- Poprawka Okno Operatora - czekaj na zabranie etykiety (przełączanie pomiędzy aplikacjami) - błąd access violation.
-

Wersja **3.0.0.191**

Data wydania 05.02.2016

Co nowego?

- Dodanie funkcji ZOOM w RTF

Rozwiązane problemy

- Poprawka 2z5 dla TEC był industrial jest interleave
-

Wersja **3.0.0.190**

Data wydania 02.02.2016

Co nowego?

- Dodanie %LABELNAME do mechanizmu skryptowego

Rozwiązane problemy

- Uwzględnianie przy operatorze ustawienia zapisu etykiety (nigdy, zawsze, gdy numerator)
 - Poprawka komunikatów przy błędzie zapisu etykiety (brak dostępu zamiast Błąd: Operacja zakończona pomyślnie)
-

Wersja **3.0.0.189**

Data wydania 29.01.2016

Rozwiązane problemy

- Poprawka wysyłania grafik obróconych dla drukarek innych niż Citizen i Zebra (np. TEC)
 - Poprawka wysyłania danych dla drukarek innych niż Citizen i Zebra (np. TEC)
 - Poprawka Czekaj na zabranie etykiety o Panel operatora - numeratory aktualizacja
 - Zmieniono mechanizm powiązanych (teraz można wiązać powiązany z powiązanym)
-

Wersja **3.0.0.188**

Data wydania 26.01.2016

Co nowego?

- Dodano informację o numerze oczekującej etykiety w Czekaj na zabranie etykiety

Rozwiązane problemy

- Zmieniono położenie "Czekaj na zabranie etykiety" w kodzie na pętlę slowprint (teraz działają numeratory i data czas)
 - Wyeliminowano Access violation przy Czekaj na zabranie etykiety z Reset drukarki przed drukiem i porcie VCOM
-

Wersja **3.0.0.187**

Data wydania 04.01.2016

Co nowego?

- Kasowanie poprzednich zadań dla ZPL (opcja w Menu Etykieta->Ustawienia programu)
- Kasowanie poprzedniego zadania dla DPL (opcja w Menu Etykieta->Ustawienia programu) - Eksperymentalnie

Rozwiązane problemy

- Poprawka etiGHOST błędu
Nieznany błąd: Funkcja ColInitialize nie została wywołana
-

Wersja **3.0.0.186**

Data wydania 08.12.2015

Rozwiązane problemy

- Konwersja daty i czasy Citizen<->Zebra, Pole DATA i Czas dla Zebry
 - Konwersja czcionek systemowych dla 300DPI Zebra<->Citizen
CG Triumvirate 4-P, 5-Q, 6-R, 8-T, 10-U, 12-V, 14-V
 - Dodanie rozmiarów 4,5 dla czcionki GC Trium (zegarka)
 - Poprawka definicji CL-E720 i CL-E730 (odległości i prędkość)
-

Wersja **3.0.0.185**

Data wydania 20.11.2015

Co nowego?

- Możliwość uruchomienia Panelu Operatora z domyślnie wybranym przyciskiem
Wywołanie: etiLABEL nazwa_operatora;nazwa_przycisku_z_ininp.etiLABEL.exe OperatorNEAPCO;Button1x1
- Dodano obsługę Zapytań SQL do mechanizmu skryptowego.

Rozwiązane problemy

- Citizen (Datamax): Poprawiono deklarację dla druku ze znacznikiem - wstawianie zerowej długości
<STX>c0000 przed <STX>r
-

Wersja **3.0.0.184**

Data wydania 08.11.2015

Rozwiązane problemy

- Poprawka globalna temperatura druku dla druku z linii komend
-

Wersja **3.0.0.183**

Data wydania 02.11.2015

Rozwiązane problemy

- Poprawka Lustrzanego odbicia i zerowania numeratora (czcionka TT)
 - Poprawka memory leak przy użyciu plików w skrypcie
-

Wersja **3.0.0.182**

Data wydania 07.08.2015

Co nowego?

- Czekaj na zabranie etykiety dla panelu operatora (działa tylko z podłączoną bazą)

Rozwiązane problemy

- Poprawka wielkości kodu EAN13 dla modułów 5,7,9,10,11,12,13,14,15
 - Poprawka wartości interlinii przy przejściu z programów nie obsługujących interlinię do PRO (z wartości 0 na 100%)
-

Wersja **3.0.0.180**

Data wydania 14.05.2015

Co nowego?

- Dodane ciąg znaków (ZPL) przed drukiem, na początku etykiety na końcu etykiety, po druku. Właściwości drukarki->Zawansowane
 - Dodano możliwość wywołania panelu operatora ze ścieżką.
-

Wersja **3.0.0.179**

Data wydania 12.05.2015

Rozwiązane problemy

- Poprawka z powiązaniem obiektów (wylimitowanie zapętlenia)
 - Poprawiono dla ZPL reprezentację na ekranie czcionki ABC-TrueType 300 DPI
-

Wersja **3.0.0.178**

Data wydania 05.05.2015

Rozwiązane problemy

- Poprawka stabilności etiGHOST i etiLABEL poprzez lepsze zwalnianie pamięci po grafikach
-

Wersja **3.0.0.177**

Data wydania 22.04.2015

Co nowego?

- Dodana obsługa plików CSV jako bazy plikowej,
-

Wersja **3.0.0.175**

Data wydania 02.04.2015

Rozwiązane problemy

- Zmiana / poprawka inspektora obiektów (Professional) – pozostawiono w Professional kolejność obiektów
 - Zmiana obsługi, teraz CTRL + LM zaznacza kolejne obiekty
 - Zmiana obsługi, ramki są zawsze umieszczane z tyłu
 - Usunięto wpisy dotyczące użytkownika i hasła z nagłówka okna z wyborem rekordów (User,User ID>Password)-Baza Danych
 - Poprawa TT-RTF z interlinią<>100%,150%,200% i jedną linią tekstu (znikał jednoliniowy tekst - bez entera na końcu)
-

Wersja **3.0.0.174**

Data wydania 24.03.2015

Rozwiązane problemy

- Poprawiono obsługę ZPL(Zebra) teraz da się drukować na materiałach z czujnikiem odbiciowym (reflective) ^MM (Czarny znacznik, wcięcia)
 - (EL/EG) Zmieniono obsługę drukowania przez udział sieciowy (Windows Networks), teraz jeżeli jest sterownik dla portu to druk odbywa się z wykorzystaniem sterownika
-

Wersja **3.0.0.173**

Data wydania 20.03.2015

Co nowego?

- Dodano obsługę tabeli z etykiety dla zapytanie SQL w pliku INI w sekcji [DatabaseSettings] np. SQL=Select * from {table} where ID>25 Order by ID asc lub SQL=Select * from {table} where ORIGIN='PO'
 - Dodanie inspektora obiektów do etiLABEL Professional
-

Wersja **3.0.0.172**

Data wydania 15.03.2015

Rozwiązane problemy

- Poprawiono błąd w Oknie Operatora - nie działał wybór drukarki dla bazy z etykiety
 - Poprawiono błąd w Oknie Operatora - nie działała ustawienie drukarki dla bazy z etykiety
-

Wersja **3.0.0.171**

Data wydania 11.03.2015

Rozwiązane problemy

- Poprawiono błąd w Oknie Operatora - nie działał wybór drukarki dla wyboru kolumn w panelu
 - Poprawiono błąd w Oknie Operatora - nie działała ustawienie drukarki domyślnej w panelu dla wyboru kolumn w panelu
 - Poprawiono błąd w Oknie Operatora - zapytanie SQL generowało błąd zawieszający program
-

Wersja **3.0.0.170**

Data wydania 03.03.2015

Co nowego?

- Nowe modele drukarek Citizen CL-S321(EPL), CL-E720, CL-E730
 - Nowe modele drukarek Zebra ZT220/230, ZT410/420, GC420, GT800, ZE500, ZD500
 - Dodano obsługę Datamatrix dla drukarek TEC
-

Wersja **3.0.0.169**

Data wydania 20.02.2015

Co nowego?

- Dodano TT-RTF Popraw odstęp między literami

Rozwiązane problemy

- Poprawka Interlinii
-

Wersja **3.0.0.168**

Data wydania 06.02.2015

Co nowego?

- Dodano możliwość zapisu do Bitmapy (ZWS Silesia-ROCA) i zapisywania tego ustawienia z etykietą
-

Wersja **3.0.0.165**

Data wydania 22.01.2015

Co nowego?

- Dodana Interlinia włącznie z zapisem do pliku w czcionce TrueType i RTF
- Dodano formaty daty pisane dużymi literami

Rozwiązane problemy

- Poprawiono otwieranie etykiet z wersji Professional i RTF w programach niższych
DDD/ DDDD - nazwa dnia skrócona / pełna (duże litery)
MMM/ MMMM - nazwa miesiąca skrócona / pełna (duże litery)
-

Wersja **3.0.0.164**

Data wydania 12.01.2015

Co nowego?

- Dodano KOD 3z9 full ascii ZPL i DPL
- Dodano zmienna interlinia, wartość w procentach TT i RTF

Rozwiązane problemy

- Operator i filtrowanie, Poprawka dotyczy niewłaściwego wyświetlania całej zawartości z operatorze dla innych niż 1 kolumn przy opcji filtrowania co może skutkować wybraniem wartości która i tak się nie wydrukuje
 - Operator poprawka, nie działało poprawnie pobieranie etykiety z bazy przy więcej jak 3 kolumnach do wyszukania
 - Poprawka dla zapytaj przed drukiem, plik tekstowy jest teraz pobierany z katalogu etykiety
-

Wersja **3.0.0.162**

Data wydania 18.12.2014

Rozwiązane problemy

- Zgodność ze starymi plikami operatora - dla pierwszej kolumny zawsze jest widoczna
-

Wersja **3.0.0.160**

Data wydania 09.12.2014

Rozwiązane problemy

- Poprawiony błąd z formatem RTF (nie zapamiętywał formatowania dla stałego tekstu RTF)
-

Wersja **3.0.0.159**

Data wydania 19.11.2014

Co nowego?

- Oczekiwanie na zabranie etykiety (peeler) DPL i ZPL : Wersja niestandardowa (działa na porcie COM lub VCOM, do ustawienia w oknie Drukuj->Zaawansowane.
- Możliwość dopisania do etiLABEL.ini
[WaitForPeelOff]
StartupDelay=2000
PoolingInterval=1000
- Dodano do skryptu wyliczenie modulo 43 (Modulo 43 w parserze: Modulo43Checksum('wartość'), zwraca wartość typu string.)
- Ustawienie korekcji szerokości tekstu: Wersja Niestandardowa, możliwość dopisania do etiLABEL.ini
[Settings]
TrueTypeWidthCorrection=105 - taka wartość domyślna,
- Dodano uaktualnianie pól z datą/czasem w trybie slow print

Rozwiązane problemy

- Poprawiono wielkość Okna Operatora
-

Wersja **3.0.0.158**

Data wydania 31.10.2014

Rozwiązane problemy

- Zmieniono obsługę funkcji TECVAR ze stałego pola o nr.190 na zmienną nr.1 link field
-

Wersja **3.0.0.157**

Data wydania 27.10.2014

Rozwiązane problemy

- Nowa obsługa Driverów
-

Wersja **3.0.0.155**

Data wydania 10.10.2014

Rozwiązane problemy

- Poprawione wysyłanie do drukarek TEC - nie zmienia kolejności po każdym wydruku.
Kolejność wysyłania jest następująca:
 1. Bitmapy i teksty TT.
 2. Teksty, linie i prostokąty.
 3. Kody kreskowe.
-

Wersja **3.0.0.154**

Data wydania 03.10.2014

Co nowego?

- Dodano tryb aplikator i nawijarka w Zebrach - zestaw modeli taki:
pmZeb110Xi4, pmZeb110XiIIIPlus, pmZeb140Xi4, pmZeb170Xi4, pmZeb170XiIIIPlus, pmZeb220Xi4,
pmZeb220XiIIIPlus, pmZebR110Xi, pmZebR110XiHF, pmZebR170Xi, pmZebR110PAX4
- Rozmiar fonta w ABC dla TEC.

Rozwiązane problemy

- Poprawiono zamykanie etykiety po wydruku w operatorze,
 - Usunięty przycisk SQL w oknie wyboru rekordów w operatorze,
-

Wersja **3.0.0.153**

Data wydania 29.08.2014

Co nowego?

- Dodane powiększanie tekstu dla drukarek TEC - wpisywane w procentach (50 to 50% czyli 0,5, 500 to 500% czyli 5). Bez odzwierciedlenia na ekranie.

Rozwiązane problemy

- Poprawiony numerator TT w drukarkach TEC
-

Wersja **3.0.0.151**

Data wydania 27.08.2014

Co nowego?

- Ratio (proporcje modułów) dla kodów kreskowych w okienku,
- Dodano modele B-EX4T1, B-EX4T2
- Dodano tryb Aplikatora dla drukarek TEC
- Dodano wybór DT/TT dla drukarek TEC
- Dodano wybór RibbonSaver/HeadUp dla drukarek TEC
- Dodano możliwość wysłania etykiety bez druku (Skład etykiety bez uaktualnień i bez komendy XS) dla drukarek TEC

Rozwiązane problemy

- Nie wysyłanie wartości po wydruku i przesunięcia druku w pionie dla drukarek TEC - wysyłane jest wtedy zero.
 - *Poprawiono prędkości 10ips(A), 12IPS(C), 14 IPS(E)
 - *Zmieniono mechanizm uaktualnień na zmienne (tecvar jako zmienna 01)
 - *Poprawiono błąd jednej nazwy dla wielu grafik dla drukarek EPL
 - *Poprawiono błąd zbędnego obrotu grafiki dla obróconej etykiety dla drukarek EPL
 - Poprawka wysyłanie dla niektórych IZ nawisów Zebra i EAN128, (IZ3102) dla drukarek ZPL
-

Wersja **3.0.0.150**

Data wydania 23.07.2014

Co nowego?

- ^FNnn w nazwie powoduje wysłanie pola ze zmienną,
- 128 auto.

Rozwiązane problemy

- Numeracja kodów kreskowych,
 - EAN13 zmienna ilość/cena,
-

Wersja 3.0.0.142

Data wydania 01.04.2014

Co nowego?

- Opcję Kopie wysyłane przez sterownik
-

Wersja 3.0.0.141

Data wydania 24.02.2014

Rozwiązane problemy

- Zmieniony ciąg połączenia dla Excela:dodane Mode=Read;ReadOnly=True; do ExtendedProperties.Dla xls i xlsx.
-

Wersja 3.0.0.139 (2013-12-24)

Data wydania 24.12.2013

Co nowego?

- Pytaj przed każdą etykietą przy druku etykiet z okienka operatora, ale bez bazy.

Rozwiązane problemy

- Zaznaczanie tekstu po szukaniu w okienku operatora,
-

Wersja 3.0.0.138

Data wydania 12.12.2013

Rozwiązane problemy

- Uaktualnianie globalnych numeratorów poza normalnym drukiem przez okienko Drukuj.
 - Zamykanie portu przy pytaniu o każdą etykietę.
-

Wersja 3.0.0.136

Data wydania 28.11.2013

Rozwiązane problemy

- Poprawka dla jednej kolumny w operatorze
- Zapis po wydruku

Jeśli ustawiony jest globalny zapis (ten z menu Etykieta), trzeba jeszcze kliknąć Użyj globalnych ustawień we właściwościach etykiety (Właściwości etykiety->zakładka Zaawansowane->Zapisywanie po wydruku.

Zapis do bazy działa tylko z bazami SQLite.

Wersja 3.0.0.134

Data wydania 26.11.2013

Co nowego?

- Druk graficzny Datamatrix GS-1 dla drukarek Citizen

Rozwiązane problemy

- Uaktualnianie daty i czasu dla Pytaj Przed Każdą etykietą
-

Wersja **3.0.0.130**

Data wydania 31.10.2013

Co nowego?

- Stała komórka z Excela (Ustawia się przy wyborze pola z bazy, Działa dla tekstu, testu TT i kodu kreskowego. Brany pod uwagę jest numer wiersza taki, jak wyświetlony w Excelu)
-

Wersja **3.0.0.123** Niestandardowa

Data wydania 06.09.2013

Co nowego?

- Z indeksem 190 wysyłany jest obiekt który: zawiera w nazwie TECVAR, nie ma ustawione 'nie drukuj', jest tekstem ABC. Jeśli takiego nie ma, to wysyłany jest niewidoczny.
-

Wersja **3.0.0.120**

Data wydania 18.07.2013

Rozwiązane problemy

- Poprawka współpracy z wagą
-

Wersja **3.0.0.119** Niestandardowa

Data wydania 27.06.2013

Co nowego?

- Dodatkowa baza dla operatora
-

Wersja **3.0.0.118**

Data wydania 19.06.2013

Rozwiązane problemy

- Poprawka etiGHOST dla pola grafika i zaznaczeniu "przy zmianie zachowaj wymiary"
-

Wersja **3.0.0.114**

Data wydania 29.05.2013

Co nowego?

- Ustawienie Zapisz etykietę po wydruku: Zawsze, Nigdy, Gdy zawiera numerator z "zachowaj wartość". w Parametry
-

Wersja **3.0.0.111**

Data wydania 28.03.2013

Co nowego?

- RFID dla drukarek TEC

Rozwiązane problemy

- Wywołanie z linii komend z parametrem "d"
 - Czcionki systemowe Eltron
 - Brak komunikatu przy masowym zapisie etykiet do flasha.
-

Wersja **3.0.0.110**

Data wydania 22.03.2013

Co nowego?

- Tryb AUTO dla kodu 128 w EPL
-

Wersja **3.0.0.106**

Data wydania 28.02.2013

Co nowego?

- Dodanie pobierania liczby kopii z bazy danych
- Dodanie funkcji Double Heat dla drukarek Citizen obsługujących VUE

Rozwiązane problemy

- Domyślne kodowanie UTF8 dla znaków powyżej 128 w QRCode i dodanie edycji wartości w osobnym oknie
 - Uściślenie/zmiana nazw parametrów wyszukiwania w okienku przeglądania bazy danych i ustawieniach programu
 - Poprawki dotyczące druku z linii poleceń: automatyczne zapisywanie etykiety z numeratorem z "Zachowaj wartość", użycie właściwego pliku ini w okienku konfiguracji, brak pytania o zapisanie etykiety przy kończeniu programu
 - TEC: druk na przycisk i wysyłanie tylko zmienionych wartości, poprawki drukowania kodów kreskowych, zmiana sposobu wysyłania kodów i tekstów drukarki
 - Poprawka - justowanie tekstu TT w pionie
 - Poprawienie weryfikacji elementów powiązanych przy otwarciu etykiety - usunięcie z listy elementów o nieznanym nazwie
 - Poprawione zapisywanie do pliku graficznego
 - Poprawiona obsługa błędu, gdy ładowany plik graficzny ma długość zero
 - Poprawiony odbiór sygnału druku z przycisku - na Win7 nie działał.
-

Wersja **3.0.0.104**

Data wydania 20.02.2013

Rozwiązane problemy

- Nieznana nazwa komponentu powiązanego - ustawienie na "żaden"
 - Poprawione obcinanie z włączonym parserem
-

Wersja **3.0.0.103**

Data wydania 01.02.2013

Co nowego?

- Funkcja double heat

Rozwiązane problemy

- CL-S6621 z prędkościami 5 i 6 cali.
-

Wersja **3.0.0.98**

Data wydania 28.12.2012

Co nowego?

- Dodano CL-S6621
-

Wersja **3.0.0.91**

Data wydania 20.11.2012

Co nowego?

- Dodano możliwość wyboru rekordów do druku dla etighost'a
RecordsToPrint=Current, RecordsToPrintFrom=1, RecordsToPrintRange=1
możliwe wartości dla RecordsToPrint:
 - Current - domyślna, aktualny rekord czyli znaleziony Za pomocą SearchColumn i SearchValue,
 - All - wszystkie rekordy,
 - FromCurrent - od aktualnego liczba określona za pomocą RecordsToPrintRange,
 - FromCurrentAll - wszystkie od aktualnego,
 - Range - zakres określony przez RecordsToPrintFrom i RecordsToPrintRangeWartości RecordsToPrintFrom i RecordsToPrintRange działają dla:
 - FromCurrent - RecordsToPrintRange określa liczbę rekordów do druku,
 - Range - RecordsToPrintRange określa liczbę rekordów do druku, a RecordsToPrintFrom określa numer pierwszego rekordu do druku.Ustawienia SearchColumn i SearchValue działają dla RecordsToPrint równego Current, FromCurrent i FromCurrentAll.
-

Wersja **3.0.0.90**

Data wydania 14.11.2012

Rozwiązane problemy

- Poprawka EAN128 Zebra (ZPL)
-

Wersja **3.0.0.88**

Data wydania 31.10.2012

Co nowego?

- Globalny zapis do Logu
-

Wersja **3.0.0.81**

Data wydania 14.08.2012

Rozwiązane problemy

- Usunięcie wyłączenia backfeedu w drukarkach eltronowych
 - Poprawione drukowanie aktualnego rekordu z bazy.
-

Wersja **3.0.0.78**

Data wydania 10.07.2012

Rozwiązane problemy

- Poprawione dopasowanie do pola.
-

Wersja **3.0.0.72**

Data wydania 20.04.2012

Co nowego?

- Zapamiętywanie położenia głównego okna programu
- Dodana właściwość "Wartość nie może być pusta" przy ustawionym "Zapytaj przed drukiem" dla tekstu, tekstu TT i kodu kreskowego
- etiGHOST -możliwy wybór drukarki według nazwy zdefiniowanej w etiLABEL - wpis PrinterName=
- Możliwość zmiany grafiki podobnie jak zawartości tekstu wpisem nazwa_komponentu=wartość,

Rozwiązane problemy

- Poprawione wysyłanie Codabara w Citizenie: gdy w wartości kodu nie wpisane są znaki startu i stopu, są one dodawane do wartości kodu przed wysłaniem do drukarki
 - Zmiana miejsca wysyłania komendy R0,0 w drukarkach sterowanych EPLem
 - Kod Codabar dostępny tylko od wersji Standard
 - Poprawiona zmiana rozmiaru przycisków w okienku "Zapytaj przed drukiem" przy powiększeniu <> 1
 - Poprawiony domyślny folder dla wzorców z folderu użytkownika na wspólny folder użytkowników
 - Wybranie drukarki spoza listy generuje błąd i komunikat "Drukarka nie znaleziona"
 - Poprawiony druk przez sterowniki
 - Zmiana domyślnego portu na pusty, domyślnie drukarka również ma wartość pustą - wtedy do druku używane są wartości z etykiety, gdy ustawiony jest port, używana jest drukarka z etykiety i ustawiony port, gdy ustawiona jest drukarka, używane są ustawienia dla tej drukarki zapisane w etiLABEL.ini, gdy ustawiony jest port i drukarka, używane są ustawienia drukarki z ini i ustawiony port, - zmiana domyślnej nazwy etykiety w ghost.ini na "Label.etx"
 - Domyślny katalog dla etiGHOSTa ustawiony na C:\etiGHOST,
-

Wersja **3.0.0.69**

Data wydania 02.04.2012

Co nowego?

- Dodano w etiGHOST #PrinterName
-

Wersja **3.0.0.57**

Data wydania 14.11.2011

Co nowego?

- Dodano możliwość powiększenia elementów operatora i zapytaj przed drukiem wpis w sekcji [Settings]
-

Wersja **3.0.0.56**

Data wydania 28.10.2011

Rozwiązane problemy

- Wyszukiwanie w operatorze
 - Okienka konfiguracji operatora
 - Skorygowane teksty, głównie słowackie
-

Wersja **3.0.0.55**

Data wydania 27.10.2011

Rozwiązane problemy

- Ładowanie dużych bitmap
 - Wyszukiwanie w Okna Operatora
 - Wyciek pamięci w Ustawieniach programu
-

Wersja **3.0.0.51**

Data wydania 21.09.2011

Rozwiązane problemy

- Możliwość wysłania emaila z programu etilabel (obsługa błędów)
-

Wersja **3.0.0.49**

Data wydania 19.08.2011

Co nowego?

- Dodano obsługę XLSX poprzez Microsoft Office 12.0 Access database
W razie braku wspomnianego dostawcy „Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider” być może konieczne może być zainstalowanie dodatku dostępnego na stronie Microsoftu 2007:
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7554F536-8C28-4598-9B72-EF94E038C891&displaylang=en>
lub 2010 (zalecane):
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255>
 - Dodano możliwość upuszczenia grafiki na etykiecie
-

Wersja **3.0.0.48**

Data wydania 05.08.2011

Co nowego?

- Dodano możliwość wyboru kodowania tekstu dla plików wywołujących dla etiGHOSTA
-

Wersja **3.0.0.43**

Data wydania 26.05.2011

Co nowego?

- Zmieniony sposób wyświetlania nazwy tabeli w przypadku baz ODBC,
- Dodane nowe drukarki Citizen CLS: 521, 621, 631, również w wersji Z
- Dodanie wielkości czcionek systemowych 4 i 5 dla rozdzielczości 300 dpi dla drukarek Citizen

Rozwiązane problemy

- Przy ustawieniu "nic" po wydruku dla Zebry wysyłane "no backfeed"
-

- Wyświetlanie dokumentacji w zależności od wybranego języka, gdy język jest zapisany w rejestrze
 - Uzupełnienie napisów "Komponent powiązany" w wersjach językowych
-

Wersja **3.0.0.26**

Data wydania 11.01.2011

Co nowego?

- Dodanie możliwości wyboru kodowania QRCode,
- Parser OmniXML zamiast windowsowego

Rozwiązane problemy

- Uaktualnianie numeratorów systemowych w wersjach Basic, Medio i Standard
 - Przy druku z bazy i ilości etykiet z bazy liczba drukowanych etykiet była wielokrotnością liczby ustawionej w aktualnym rekordzie
 - Ustawienia "liczba etykiet z bazy danych" nie odczytywały się z plików .etx,
 - QRCode - w przypadku danych wysyłanych jako typ Binary (np. małe znaki ciągów) - ilość nie jako HEX ale jako BCD jest teraz wysyłana do drukarek Citizen i do drukarek Zebra
-

Wersja **3.0.0.22**

Data wydania 21.12.2010

Co nowego?

- Databar dla drukarek Citizen i Zebra
-

Wersja **3.0.0.8**

Data wydania 28.10.2010

Rozwiązane problemy

- Rozdzielone zostały obiekty na część wizualna i niewizualna.
-

Wersja **3.0.0.7**

Data wydania 05.08.2010

Rozwiązane problemy

- Poprawka dotycząca wydruku na poprawnym porcie w przypadku etykiet zbiorczych i włączonego parametru Wybór drukarki aktywny.
-

Wersja **3.0.0.6**

Data wydania 04.08.2010

Rozwiązane problemy

- Poprawiony został wydruk zestawów. Problem pojawiał się dla wydruku poprzez sterownik, wydruku numeratorów graficznych itp.
-

Wersja **3.0.0.5**

Data wydania 03.08.2010

Co nowego?

- Dołożona została Zmienna globalna
%LabelNumber - zawierająca numer aktualnie drukowanej etykiety

Rozwiązane problemy

- Poprawiona została opcja parsowania dla komponentów korzystających z Czcionek wbudowanych w drukarkę

Wersja **3.0.0.4**

Data wydania 03.08.2010

Co nowego?

- Do Parsera dołożone zostały 2 nowe funkcje:
setlabval('name',value) - ustawia zmienna globalna (w ramach całej etykiety)
getLabvalue('name') - odczytuje wartość zmiennej globalnej
gdzie:
name - to nazwa zmiennej globalnej
value - wartość do zapisania do zmiennej globalnej
dodatkowo nie można tworzyć zmiennych rozpoczynających się od znaku % są one zarezerwowane na potrzeby programu
Udostępnione na chwilę obecną są zmienne
%USERNAME - nazwa aktualnie zalogowanego operatora
%PRINTERNAME - nazwa aktualnie wybranej drukarki
%quantity - liczba sztuk etykiet do wydruku
%copies - liczba kopii etykiet
%PrintSpeed - prędkość wydruku
%PRINTTEMP - temperatura wydruku
%PRINTDPI - rozdzielczość wydruku
%LABELWIDTH - szerokość etykiety w dziesiętnych częściach mm
%LABELHEIGHT - wysokość etykiety w dziesiętnych częściach mm
Większość tych zmiennych ustawiana jest dopiero podczas wydruku
Zmiennym tym nie można zmienić wartości wyjątkiem jest %quantity

Poniżej przykładowy skrypt dla parsera drukujący 5 etykiet z informacją zapisaną we wszystkich zdefiniowanych obecnie zmiennych

```
begin
```

```
setlabval('%quantity',5);
```

```
'Operator: '@getLabVal('%USERNAME' )@crLf@
```

```
'Drukarka: '@getLabVal('%PRINTERNAME' )@crLf@
```

```
'Liczba etykiet: '@getlabval('%quantity')@crLf@
```

```
'Liczba kopii: '@getlabval('%copies')@crLf@
```

```
'Prędkość wydruku: '@getlabval('%PrintSpeed')@crLf@
```

```
'Temperatura: '@getlabval('%PRINTTEMP')@crLf@
```

```
'Rozdzielczość (DPI): '@getlabval('%PRINTDPI')@crLf@
```

```
'Szerokość etykiety w MM: '@getlabval('%LABELWIDTH')/10@crLf@
```

```
'Wysokość etykiety w MM: '@getlabval('%LABELHEIGHT')/10
```

end

Wersja **3.0.0.3**

Data wydania 02.08.2010

Co nowego?

- Z parsera usunięte zostały funkcje msg i input
 - Dołożone zostały 2 funkcje:
GETCOMPVAL("name"); - pobiera wartość z komponentu o przekazanej nazwie
SETCOMPVAL("name",value); - zapisuje wartość do komponentu o wskazanej nazwie
gdzie:
name - to nazwa komponentu
value - wartość do wpisania do komponentu
- Wielkość liter w nazwie nie ma znaczenia
- W przypadku istnienia 2 komponentów o identycznych nazwach wartość jest pobierana i zwracana do pierwszego z nich
- Zapis wartości do komponentu jest możliwy tylko w przypadku gdy nie jest on parsowany
Przykłady:
setcompval('komponent 1', 'ala ma kota');
'Zawartość komponentu 1: '@getcompval('komponent 1');
-

Wersja **3.0.0.2**

Data wydania 30.07.2010

Rozwiązane problemy

- Poprawka dot. wydruku z użyciem sterownika
-

Wersja **3.0.0.1**

Data wydania 30.07.2010

Rozwiązane problemy

- Poprawki dla drukarek AveryEltrons, Averys i TSC.
-

Wersja **3.0.0.0**

Data wydania 29.07.2010

Co nowego?

- Pierwsza wersja z podziałem obiektów
-

